

וכל הקשה חוזרת
פעולה נוספת משחזרת.

6. פעולות נוספות



פעולות נוספות
כגון מעבר בין שפות,
שינוי ברירת המחדל
כדי שמיגיעתך תחדל
כי הגדרותיך הן שיישמרו
והראשונות לא יחזרו,
גם יצירת סגנונות מהירים
אשר בערכה יהיו שמורים
ובכל פעם

לפי הטעם
תבחר את הסגנון
שנראה לך לנכון,
הוספת פקודה תדירה
לסרגל הכלים לגישה מהירה,
לאחר העתקה
ביצוע ההדבקה
באופן מושכל
נח וקל
כך שהטקסט יתאים מאליו
לקטע שהוא עובר אליו,
גם הפניה מקושרת
זו דרך נהדרת
שתחסוך ממך טרחה
ותראה בה הצלחה,



צירוף קבצים אחד לאחד
כדי שיהיו לקובץ אחד,
מספור ההערות מחדש
בכל קטע חדש,
יצירת מעברים
בשביל ההערות או הטורים,
סימון טקסט בצורה מהירה
וגם איך עושים המרה –
הכול נבאר בהערה¹⁹⁶.

196. א. מעבר בין שפות: *alt+shift* (אלט-שיפט). הקש על מקש *alt* ובעודו לחוץ הקש *shift*.

לחילופין, לחץ על מקש ה-*caps lock*.

ב. הגדרת ברירת המחדל: קבע את הגדרת ברירת המחדל של הגופנים (סוג הגופן וגודלו), של יישור הטקסט ושל הרווח בין הפסקאות והשורות. וכך, בכל שימוש בקובץ זה ובקבצים חדשים, תוכל להמשיך כפי ההגדרות הרצויות, ותחסוך טרחה ויגיעה לשנות בכל פעם מחדש את ההגדרות.

שינוי ברירת המחדל של הגופנים נעשה כך: בתפריט 'בית' - הקש על החץ שבשורת 'גופן', שנה את ההגדרות, הקש 'ברירת מחדל' ואשר. שינוי ברירת המחדל של יישור הטקסט ושל הרווח בין הפסקאות והשורות: הקש על החץ שבשורת 'פסקה', האופציות שיופיעו: 'יישור' - 'יישור הטקסט', 'מרווח' - רווח בין הפסקאות, 'מרווח בין שורות' - רווח בין שורה לשורה. שנה את ההגדרות, הקש 'קבע כברירת מחדל' ואשר.

כדי לשנות את הגדרות ברירת המחדל של הערות השוליים: העמד את הסמן בהערות ועשה את הפעולות הנ"ל. [באם ההגדרה, של ההערה, לא נשמרה, והראשונה הסודרת, בכל הערה היא חוזרת, וכצורת ממארת, את חייך היא ממורת, כי אותה הצורה, היא שנשארה, כדבר שבשגרה, ושוב ושוב בחזרה, היא חוזרת לסורה, כצורת ממאירה, והרגשתך מרידה, מהצורה הצרורה... זוהי עצת הזהב, שתציל את המצב: בתפריט 'בית' - הקש על החץ שבשורה של 'סגנונות', בתיבה שנפתחה הקש על החץ במשבצת 'טקסט הערת שוליים' (אם האופציה 'טקסט הערות שוליים' אינה מופיעה - הקש 'אפשרויות', ואז במשבצת 'בחר סגנונות להצגה' בחר ב'כל הסגנונות'), בחר 'שינוי' וקבע את ההגדרות הרצויות